



## วิธีการเพิ่ม Account email สำหรับ Microsoft Outlook 2016

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 จากนั้นกรอก E-Mail ของคุณและเลือก “ให้ฉันตั้งค่าบัญชีของฉันด้วยตนเอง” แล้วคลิกที่ **เชื่อมต่อ**



2. เลือก **IMAP**



3. ตั้งค่าจดหมายเข้าเข้าตามภาพ โดยมีรายละเอียดตามภาพด้านล่างและคลิก **ถัดไป**

**จดหมายเข้า**

เซิร์ฟเวอร์: **mail.thnic.co.th**

พอร์ต: **993**

วิธีการเข้ารหัสลับ: **SSL/TLS**

**จดหมายขาออก**

เซิร์ฟเวอร์: **mail.thnic.co.th**

พอร์ต: **587**

วิธีการเข้ารหัส: **STARTTLS**

IMAP การตั้งค่าบัญชี demo2@tidtormail.in.th (ถ้าไม่ใช่คุณ)

จดหมายขาเข้า

เซิร์ฟเวอร์: mail.thnic.co.th พอร์ต: 993

วิธีการเข้ารหัสลับ: SSL/TLS

จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA)

จดหมายขาออก

เซิร์ฟเวอร์: mail.thnic.co.th พอร์ต: 587

วิธีการเข้ารหัสลับ: STARTTLS

จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้ Secure Password Authentication (SPA)

ย้อนกลับ **ถัดไป**

4. กรอกรหัสผ่านของคุณแล้วคลิกที่ **เชื่อมต่อ**


IMAP การตั้งค่าบัญชี demo2@tidtormail.in.th (ถ้าไม่ใช่คุณ)

รหัสผ่าน

\*\*\*\*\*

ย้อนกลับ **เชื่อมต่อ**

5. จากนั้นคลิกที่ **เสร็จสิ้น** เพื่อจบการตั้งค่า



Outlook

เพิ่มบัญชีเรียบร้อยแล้ว

IMAP  
demo2@tidtormail.in.th

เพิ่มที่อยู่เมลอื่น

ที่อยู่อีเมล

ถัดไป

ตัวเลือกขั้นสูง ^

ให้ฉันตั้งค่าบัญชีของฉันด้วยตนเอง

เสร็จสิ้น

ตั้งค่า Outlook Mobile บนโทรศัพท์ของฉันด้วย