# การตั้งค่าการใช้งาน Windows Live Mail (POP3, IMAP)

<u>ชั้นตอนที่ 1</u> เปิดโปรแกรม Windows Live Mail ขึ้นมาจะปรากฎหน้าจอดังภาพ จากนั้นให้ทำการกรอกข้อมูล อีเมลแอดเดรส: ใส่ user อีเมล์ที่ใช้งานตามด้วย @domain name (ชื่อโดเมนที่ใช้งาน) รหัสผ่าน: ใส่รหัสผ่านที่ใช้กับอีเมล์ข้างต้น

ชื่อที่แสดงสำหรับข้อความที่คุณส่ง: ใส่ชื่อที่ต้องการใช้สำหรับในการส่งอีเมล์

ติ๊กถูกที่หน้าช่องกำหนอการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง

จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

🗊 Windows Live Mail	X .
เพิ่มบัญชีอีเมลของคุณ	
อีเมลแอดเดรส: user@thnic.in.th รับอีเมลแอดเดรส Windows Live รหัสผ่าน:  รหัสผ่านนี้ ชื่อที่แสดงสำหรับ	บัญชีอีเมลโดยส่วนใหญ่สามารถใช้งานร่วมกับ Windows Live Mail ได้ รวมถึง Hotmail Gmail และบัญชีอื่นๆ
ข้อความทีคุณส่ง: Your Name	
🗹 กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ด้วยตนเอง	
	ียกเล็ก ถัดไป

<u>ขึ้นตอนที่ 2</u> ทำการตั้งค่าสำหรับการใช้งานอีเมล์ ใช้งานผ่านระบบ IMAP ตั้งค่าตามข้อ 2.1 ใช้งานผ่านระบบ POP ตั้งค่าตามข้อ 2.2

### <u>ขั้นตอนที่ 2.1 (สำหรับการใช้งานผ่านระบบ IMAP)</u>

ส่วนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า

ชนิดเซิร์ฟเวอร์: ให้เลือกเป็น IMAP

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส: ใส่ thmail.thnic.co.th พอร์ต: ใส่ 993

ติกถูกหน้าช่อง ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้: ให้เลือกเป็น ข้อความธรรมดา

ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ: ใส่ user อีเมล์ที่ใช้งานตามด้วย @domain name (ชื่อโดเมนที่ใช้งาน)

ส่วนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส: ใส่ thmail.thnic.co.th พอร์ต: ใส่ 465

ติ๊กถูกหน้าช่อง ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

ติ๊กถูกหน้าช่อง ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

Windows Live Mail			
<b>กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเ</b> หากคุณไม่ทราบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของ	<b>วอร์</b> เคณ ให้ติดต่อ	ISP หรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ	
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า		ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก	
ชนิดเซิร์ฟเวอร์:		เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส:	พอร์ต:
IMAP	-	thmail.thnic.co.th	465
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส:	พอร์ต:	✓ ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ✓ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง	
thmail.thnic.co.th	993		
⊻] ตองโชการเชอมตอทบลอดสย (SSL) ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้:			
ข้อความธรรมดา	-		
ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้ <del>า</del> สู่ระบบ:			
user@thnic.in.th			

### <u>ชั้นตอนที่ 2.2 (สำหรับการใช้งานผ่านระบบ POP)</u>

## ส่วนข้อมูลเชิร์ฟเวอร์ขาเข้า

ชนิดเซิร์ฟเวอร์: ให้เลือกเป็น POP

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส: ใส่ thmail.thnic.co.th พอร์ต: ใส่ 995

ติกถูกหน้าช่อง ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้: ให้เลือกเป็น ข้อความธรรมดา

ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ: ใส่ user อีเมล์ที่ใช้งานตามด้วย @domain name (ชื่อโดเมนที่ใช้งาน)

ส่วนข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก

เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส: ใส่ thmail.thnic.co.th พอร์ต: ใส่ 465

ติกถูกหน้าช่อง ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL)

ดิ๊กถูกหน้าช่อง ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

#### จากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไป

🦻 Windows Live Mail		X
<b>กำหนดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์</b> หากคุณใม่ทราบการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์อีเมลของคุณ ให้	้เด็ดต่อ ISP หรือผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ	
ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า	ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์ขาออก	
ชนิดเซิร์ฟเวอร์:	เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส:	พอร์ต:
POP	thmail.thnic.co.th	465
เซิร์ฟเวอร์แอดเดรส: พอ	✓ ต้องใช้การเชื่อมต่อที่ปลอดภัย (SSL) รัต: ✓ ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง	
thmail.thnic.co.th 995	<u>i</u>	
⊻ ต่องไชการเชอมต่อที่ปลอดภัย (SSL) ตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้:		
ข้อความธรรมดา	<b>•</b>	
ชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ:		

<u>ชั้นตอนที่ 3</u> เมื่อทำการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วจะปรากฎภาพดังนี้ ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อจบการตั้งค่า

